



UV Geliu ir Acry Geliu naudojimas:

1. Paruošimas (būtinai visiems geliams)

1. Rankų higiena – nusiplaukite rankas, dezinfekuokite nagus bei įrankius.
2. Odelės – atstumkite arba pašalinkite odeles su stūmikliu arba freza.
3. Nagų forma – suformuokite natūralaus nago laisvą kraštą (pilnai nenutrumpinkite, turi likti atrama).
4. Matinimas – švelniai pašiauškite nagą bufferiu arba frezos antgaliu (tik blizgesį, neploninkite per daug).
5. Nuriebalinimas – nuvalykite dulkių šepetėliu ir nuriebalinkite „nail cleaner“ arba dehidratoriumi.
6. Bonder – priklausomai nuo sistemos: rūgštinis arba be-rūgštinis (naudoti tik ant natūralaus nago).

2. AcryGel (PolyGel) naudojimas

Šie produktai yra tarpinis variantas tarp akrilo ir gelio – tiršti, formuojami su „Liquid“.

1. Pagrindas – tepkite ploną sluoksnį bazės gelio (rekomenduojama tos pačios firmos). (Polimerizacija 60sek.).
2. AcryGel uždėjimas:
 - Iš tūbelės, indelio- išspauskite, paimkite rutuliuką medžiagos ant nago arba formelės.
 - Šepetėliu, pamirkytu į „Liquid“, formuokite norimą nagą (pailginimą arba tik sustiprinimą).
 - Nespauskite stipriai – tik formuokite.
3. Polimerizacija – LED/UV lempos (dažniausiai 60 sek.).
4. Formavimas – po polimerizacijos nuimkite lipnų sluoksnį, sufrezuokite/šlifuokite nagą, suteikite galutinę formą.



5. Viršutinis sluoksnis (Top Coat) – užtepkite ir užfiksuokite lemposje (60sek.).

3. UV gelio naudojimas (statybinis gelis)

Šis gelis būna skystesnis, dažniausiai dirbama sluoksniais.

1. Bazė – užtepkite ploną sluoksnį bazės gelio ir polimerizuokite (60sek.).
2. Statybinis gelio sluoksnis – tepkite gelį tiesiai ant nago arba ant formelės, išlyginkite šepetėliu.
3. Polimerizavimas – 60–120 sek. priklausomai nuo gelio ir lempos.
4. Architektūra – jei reikia, dėkite kelis sluoksnius, kiekvieną atskirai polimerizuodami.
5. Dulkių nuvalymas ir dildžiavimas – nuimkite lipnumą, išlyginkite paviršių.
6. Top Coat – užtepkite viršutinį sluoksnį (60sek.).

4. Master Gel

„Master Gel“ dažniausiai naudojamas kaip tirštesnės konsistencijos statybinis gelis :

1. Bazė – užtepkite ploną sluoksnį bazės gelio ir polimerizuokite (60sek.).
2. Statybinis Master gel sluoksnis – tepkite gelį tiesiai ant nago arba ant formelės, išlyginkite šepetėliu.
3. Polimerizavimas – 60–120 sek. priklausomai nuo gelio ir lempos.
4. Architektūra – jei reikia, dėkite kelis sluoksnius, kiekvieną atskirai polimerizuodami.



5. Dulkių nuvalymas ir dildžiavimas – nuimkite lipnumą, išlyginkite paviršių.
6. Top Coat – užtepkite viršutinį sluoksnį (60sek.).

Bendri patarimai

- Lempos laikas – visada žiūrėkite gamintojo rekomendacijas, nes skiriasi priklausomai nuo gelio.
- Per storas sluoksnius – gali neiškietėti iki galo, todėl geriau dirbti keliomis dalimis.
- Odelių nelietimas – svarbu, kad gelis nepaliestų odėlės, nes atsirastų atšokimų.
- Dulkių šalinimas – po dildžiavimo būtinai nuvalykite viską prieš topą.
- Top Coat pasirinkimas – yra su lipniu sluoksniu (tada reikia nuvalyti cleaneris) ir be lipnaus (no-wipe).